

DENSO Robotics バージョンアップ情報

コントローラ・ソフトウェア機能追加・改良のお知らせ [2023.08]

平素、デンソーロボットをご愛用いただき、誠にありがとうございます。
 このたび、RC8Aコントローラ・COBOTTAのバージョンアップおよび各種ソフトウェアのバージョンアップに伴い、以下の機能を改良・追加いたします。今後もお客様への一層のサービス向上に取り組んでまいりますので、引き続きご愛用いただきますようお願い申し上げます。

● バージョン

RC8Aコントローラ / COBOTTA	Ver. 2.20.0
WINCAPS III	Ver. 3.65.3
VRC	Ver. 2.20.0
RC Vision	Ver. 1.4.9

● 項目

【 RC8A コントローラ / COBOTTA 】

	分類	項目
1	機種対応	原点復帰ガイダンス機能COBOTTA対応
2	機能追加	ForceParamコマンドの機能追加
3	名称変更	機能名称の変更 (マスタ・スレーブ→ミラー制御)

● 内容

【 RC8A コントローラ / COBOTTA 】

項目	概要
原点復帰ガイダンス機能COBOTTA対応	COBOTTAで原点復帰ガイダンスが使用できるようになりました。
ForceParamコマンドの機能追加	カセンサ有ロバストコンプライアンス機能の使いやすさ向上の為に、“接触対象の硬さレベル”をForceParamコマンドから指定できるようになりました。
機能名称の変更 (マスタ・スレーブ→ミラー制御)	ティーチングペンダントに表示の機能名称を“マスタ・スレーブ” から “ミラー制御”に変更しました。